



Инструкция по подключению к оборудованию для проведения многоточечных видеоконференций клиентов, использующих программное обеспечение LifeSize SoftPhone


Установка ПО LifeSize SoftPhone


1. Запустить исполняемый файл установщика программы LifeSize-Softphone-installer.exe и в окне мастера установки программы нажать кнопку «Next».
2. В следующем окне будет предложена папка для размещения программы, по необходимости можно выбрать другую папку. Для продолжения установки нажать кнопку «Next»
3. В следующем окне нажать кнопку «Install»
4. После установки программа откроется окно программы. Для работы программы требуется файл лицензии. Согласно государственному контракту №2012.69905 файл лицензии поставлялся вместе с дистрибутивом программы.
5. Для установки лицензии нажать кнопку «Select your license», выберите файл и нажмите кнопку «Открыть».




6. После установки лицензии программа предложит произвести начальную настройку системы для дальнейшей работы.

Настройка клиента LifeSize SoftPhone


1. Для настройки программы следует в нижнем левом углу начального окна нажать кнопку 
2. В окне «Конфигурация первого запуска» на вкладке «Общие» выбрать Язык – Русский.



3. Выбрать вкладку «Кодеки» и произвести настройки согласно рисунку ниже. Особое внимание следует обратить на настройки формата видео.



3. Далее на вкладке «Сеть и протоколы»:
 - ① в поле «Местный IP-адрес» должен быть установлен локальный адрес компьютера, на котором установлена программа. В поле «IP-адрес NAT» необходимо вписать ВНЕШНИЙ IP-адрес шлюза, через который программа получает доступ в интернет.



- ② Отметить Телефонные протоколы (как на рисунке).


4. На вкладке «SIP» следует прописать в поле «Отображаемое имя» название своей территории и номер школы, при этом вместо знака № вводится знак #.

ВНИМАНИЕ! Название территории вводится ПЕРЕД номером школы.

Например: Belovo #89

или

Кемерово lic #76




5. На вкладке «H.323» в поле «Имя H.323» ввести название своей территории и номер школы, при этом вместо знака № вводится знак #.

ВНИМАНИЕ! Название территории вводится ПЕРЕД номером школы.


Например: Belovo #89


или

Кемерово lic #76



6. На этом настройка программы завершена. Для сохранения настроек и закрытия окна нажать кнопку «Применить» и затем «ОК».

7. Для подсоединения к конференции наберите IP-Адрес ВКС оборудования Центра **95.167.71.172** и нажмите на кнопку 



8. После совершения вызова появится приветствие системы со списком созданных комнат для проведения конференций.



Для подключения в конференции следует выбрать нужную конференцию (при помощи курсорных клавиш на клавиатуре) и нажать курсорную клавишу «Вправо».

После этого произойдет подключение к конференции и можно общаться с другими участниками в режиме видеосвязи.

По всем техническим вопросам, возникающим в процессе подключения, обращаться к инженеру Центра.

Контактные данные: Попов Павел Сергеевич

Раб. телефон: 8(3842) 77-04-88

Сот. телефон: 8(9050) 74-77-07

e-mail: centrdot@rambler.ru

Skype: PopovPS42

icq: 247501268